

JAZZ BARCODE (SQL/E1)

Příručka uživatele

JAZZ BARCODE (SQL/E1) **Příručka uživatele**

© 2003-2019 Václav Petřík – JAZZWARE.CZ
Příručka k programu Jazz BARCODE (SQL/E1) pro Windows® ve verzi 8-2-007

Příručka popisuje funkčnost programu v dané verzi.

Výrobce ekonomického systému POHODA je firma STORMWARE s.r.o.
POHODA je registrovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.
Další použité názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Obsah

1. Úvod

1. Systémové požadavky
2. Instalace
3. První spuštění programu

2. Nastavení

1. Nastavení komunikace
2. Obecné nastavení
3. Uživatelé

3. Základní dovednosti

1. Načtení zásob do čtečky
2. Načtení majetku do čtečky
3. Načtení dokladů do terminálu
4. Načtení dat z terminálu
5. Vytvoření skladové příjemky
6. Vytvoření skladové výdejky
7. Vytvoření prodejky
8. Vytvoření prodejky (maloobchod)
9. Vytvoření převodky
10. Vytvoření výrobního listu
11. Vytvoření vydané faktury
12. Vytvoření přijaté faktury
13. Vytvoření vydané objednávky
14. Vytvoření přijaté objednávky
15. Vytvoření vydané nabídky
16. Kontrola dokladu
17. Doplnění výrobních čísel-šarží
18. Generování čárových kódů
19. Inventura zásob
20. Inventurní seznamy
21. Inventura majetku
22. Volitelné parametry (Pohoda E1)

4. Popis aplikace ve čtečce

1. Základní vlastnosti aplikace
2. Hlavní nabídka aplikace
3. Nastavení parametrů aplikace
4. Snímání dat
5. Přenos nasnímaných dat do PC
6. Další úlohy

1 - Úvod

Program JAZZ BARCODE rozšiřuje funkčnost ekonomického systému Pohoda o vytváření položkových dokladů (příjemky, výdejky, faktury, ...) a inventarizaci zásob a majetku s využitím off-line/přenosné čtečky čárového kódu.

Program je zpracován jako nadstavba ekonomického systému Pohoda, je přímo navázán na jeho skladovou evidenci a evidenci majetku. Umožňuje využít přenosnou čtečku čárového kódu jako zařízení pro sběr dat týkajících položkových dokladů, případně skutečného stavu zásob. Tato data jsou pak použita jako zdroj pro vytvoření dokladu v Pohodě, případně pro začlenění do inventury vytvořené v ekonomickém systému Pohoda.

V případě inventarizace majetku firmy se jako výsledek provede porovnání evidenčního stavu a skutečného stavu majetku firmy.

1- Systémové požadavky

Operační systém: doporučuje se Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10 (Windows XP, Windows Vista již nejsou podporované, nicméně modul na nich rovněž může pracovat).

Procesor: Intel Pentium 1 GHz.

Operační paměť: modul nemá žádné významné požadavky na paměť.

Pevný disk: instalace zabere zhruba 20 MB.

Monitor: doporučuje se rozlišení nejméně 1024x768, z hlediska ergonomie práce je optimální 17" LCD panel.

Obecně lze dodat, že veškeré systémové požadavky programu jsou shodné nebo obdobné těm, které na systém klade ekonomický systém Pohoda.

Aplikace spolupracuje s terminály od firmy CipherLab, konkrétně modely CPT 8000, CPT 8001, CPT 8200, CPT 8300, CPT 8400 (vše ve variantách C-CCD čtecí hlava a L-laserová čtecí hlava).

Volitelně lze využít i terminály od firmy Unitech, konkrétně modely PT-630 nebo HT-630, případně PDA terminály s operačním systémem Pocket PC, Windows CE nebo Windows Mobile.

Komunikace s přenosnými čtečkami probíhá přes sériový port (případně virtuální sériový port při USB připojení) v případě čteček CipherLab, přes sériový port v případě čteček Unitech nebo přes WiFi v případě čteček PDA nebo CipherLab 8230.

2- Instalace

Aby instalace proběhla bez problému, doporučuje se ukončit všechny programy, které běží v prostředí Windows. Tím se zabrání případným konfliktům mezi instalačním programem a ostatními programy. Do operačního systému je nutné se přihlásit pod účtem, který nemá omezeno právo k instalaci programů (obvykle účet administrátora).



Instalace začne spuštěním souboru SETUP.EXE. Instalační program nabídne umístění, do kterého bude program nainstalován. Aplikace obsahuje část aplikační a datovou (neplést s aplikační a datovou složkou Pohody). Každá může být ve zvláštní složce. Nabídnuté složky lze manuálně změnit. V případě serverové instalace mohou být obě části aplikace nainstalovány do shodné složky (doporučená varianta). Datová část by neměla být instalována do složek, které mají ochranu proti zápisu (například do složky Program Files).

Při instalaci verze, která je určena pro jeden počítač se aplikace instaluje přímo na tento počítač. Pokud se instaluje víceuživatelská verze, instaluje se aplikace na server (nebo jeden z počítačů na zapojený v počítačové síti), aplikace je následně spouštěna z klientských stanic (stačí tedy na ploše těchto stanic vytvořit zástupce). Je také třeba zkontrolovat, jestli cesta k datovým souborům aplikace je pro klientské stanice přístupná (nachází se v souboru BarU630PPDir.INI). V případě potřeby ji lze zeditovat tak, aby byla ve formátu UNC. Pokud soubor BarU630PPDir.INI není přítomen, aplikace předpokládá, že datová složka aplikace je shodná jako aplikační.

3- První spuštění programu

Při prvním spuštění programu je vyžadováno napojení aplikace na data ekonomického systému Pohoda. Lze provést po zvolení položky v menu programu Nastavení - Systémové nastavení. Tyto parametry se liší v závislosti na variantě Pohody.

Varianta, která spolupracuje s Pohodou MDB (datové soubory ve formátu MDB – MS Access)

Je třeba definovat složku, ve které jsou umístěny datové soubory ekonomického systému (položka menu Nastavení-Systém). V případě síťového provozu aplikace je třeba toto umístění zadávat ve tvaru UNC ([\\POCITAC\SLOZKA...](#)) tak, aby bylo shodné pro všechny stanice, kde bude program spouštěn.

Varianta, která spolupracuje s Pohodou SQL nebo E1 (uložení dat v SQL serveru)

V případě spolupráce s ekonomickým systémem Pohoda SQL nebo Pohoda E1 je třeba vyplnit připojovací informace k databázi SQL serveru, která obsahuje účetní data. Jsou to název počítače (obvykle ve tvaru SERVER\INSTANCE nebo pouze SERVER, záleží na verzi databáze a způsobu její instalace), název mateřské databáze (obvykle StwPh, pokud nebyl při instalaci Pohody změněn) a způsob přihlášení. Přihlašovací účet zde použitý musí mít k datům Pohody přístup. Název počítače a mateřské databáze lze najít v souboru dbserver.INI Pohody, klíče ServerName, MainDatabase. Co se týká přihlašovacího účtu, vždy lze použít přihlášení SA a jeho heslem. Při potřebě využití jiného přihlašovacího účtu musí tento mít právo čtení do databáze StwPh_sys a databází účetních jednotek, jejichž data se budou exportovat (obvykle ve tvaru StwPh_xxxxxxx_yyyy, kde xxxx je IČ firmy a yyyy účetní rok).

Stiskem tlačítka Test připojení k databázi se aplikace pokusí na základě zadaných informací připojit k systémové databázi Pohody. Pokud tento test dopadne neúspěšně, aplikace nebude pracovat správně.


Následně je třeba zvolit účetní jednotku ekonomického systému, se kterou bude program spolupracovat (menu Soubor-Účetní jednotky). Zde se účetní jednotka vybere ze seznamu a následně zvolí položka menu Zvolit účetní jednotku. Poté je možné provést konfiguraci programu a dále program používat pro komunikaci s přenosnými terminály.

2 - Nastavení

V této kapitole je popsáno nastavení programu potřebné pro správnou práci programu Jazz BARCODE/Jazz BARCODE SQL/E1.

1- Nastavení komunikace

Nastavení způsobu komunikace s přenosnou čtečkou čárového kódu se vyvolá volbou položky z menu Nastavení – Nastavení komunikace.



Nejprve je třeba zvolit typ přenosné čtečky/terminálu, který bude použit pro sběr dat. Volba je Unitech 630, Unitech 500, CipherLab, PDA. Pro daný typ se dále specifikují detaily.

V případě Unitechu 630 se volí typ aplikace, která v něm je nahrána (se sériovými čísly nebo bez nich).

Pro komunikaci s CipherLabem je třeba vybrat způsob připojení čtečky. Volba Pomalé připojení je určena pouze v případě, že k aplikaci je přístupováno formou terminálové služby RDP a připojení je pomalé, ve všech ostatních případech se použije volba Rychlé připojení.

Další volba určí, jakým způsobem bude čtečka k PC připojena. Terminály řady 8000,8001 a 8300 komunikují přes stojánek s infračerveným přenosem, tedy IR stojánek. Terminály řady 8200 a 8400 komunikují přes stojánek připojený přímo na sériový port nebo častěji zapojený přes USB vstup (na PC ovladači vytvořený virtuální sériový port VCOM). Terminál 8230 může komunikovat přes WiFi (volba WLAN), zde je třeba specifikovat číslo portu, na kterém bude komunikace probíhat.

Posledním parametrem pro komunikaci s CipherLabem je verze aplikace. Verze aplikace se zobrazuje při jejím spouštění na terminálu a pro čtečku řady 8000/8001/8300 je to obvykle verze 3, pro 8200/8400 verze 5.

V případě komunikace přes WiFi s PDA se využívá síťový protokol TCP/IP a je třeba zvolit číslo portu, na kterém aplikace bude očekávat data od čtečky. PC, na kterém je program Jazz Inventura spuštěn by mělo mít pevnou IP adresu tak, aby bylo možné ji zapsat v nastavení aplikace PDA jako adresu komunikačního serveru.

V sekci Parametry sériového portu se pak zadají hodnoty pro sériovou komunikaci. Číslo sériového portu, rychlost přenosu (pro Unitech je to 9600 Bd, pro CipherLab 115200 Bd). Ostatní parametry jsou obvykle 8 datových bitů, žádná parita, 1 stop bit.

Tlačítkem Uložit se nastavení komunikačních parametrů zapamatuje pro následnou práci programu.

2- Obecné nastavení

Obecné nastavení chování programu se vyvolá volbou položky z menu Nastavení – Volby.

OBECNÉ

V sekci Sklady se volí sklady, se kterými bude aplikace pracovat. Některé části skladu můžou být takto z identifikace off-line čtečkou vyloučeny. Pro rychlejší označování slouží tlačítka Označit všechny sklady a Odznačit všechny sklady.

V sekci převod mezi sklady lze určit, jakým způsobem se bude identifikovat cílová zásoba při vytváření převodky. Jde o shodu údajů v poli Kód, případně dalších polí. Obecně by tato sekce měla být nastavena shodně, jako je v Pohodě (menu Nastavení – Globální nastavení – sekce Sklady).

Zde se nastavuje, jestli bude aplikace po spuštění volně přístupná nebo se do ní bude uživatel přihlašovat s pomocí uživatelského jména a hesla. S volbou bez přihlašování bude práce s aplikací volně dostupná každému, kdo ji spustí.

Volba S výběrem přihlášeného uživatele umožňuje po spuštění zvolit uživatele Pohody, ke kterému budou přiřazeny veškeré doklady vytvořené modulem Jazz Barcode (heslo není vyžadováno). Volba používat přihlášení včetně uživatelských práv umožňuje povolit přístup k funkcím aplikace uživatelům pouze po zadání korektního hesla. Uživatelské přihlášení je

třeba v programu Jazz Barcode definovat v agendě Uživatelé (zkratky daných uživatelů by měly korespondovat se zkratkami uživatelů v Pohodě tak, aby byly vytvořené doklady přiřazovány danému uživateli z Pohody).

V sekci Zaokrouhlení lze zvolit způsob zaokrouhlení položkových dokladů. Doklad se buď nezaokrouhluje, nebo zaokrouhluje matematicky, nahoru nebo dolů, na koruny, padesátníky nebo desetníky.

V případě vytváření dokladu v cizí měně se přepočítání na domácí měnu provádí dle pevného nebo denního kurzu. Používá se přitom kurs, zadaný v Pohodě v agendě Kurzový lístek (menu Nastavení – Seznamy – Kurzový lístek).

V sekci EET se u dokladů volí způsob práce s elektronickou evidencí tržeb. Vytvořeným dokladům (týká se prodejek a vydaných faktur) se buď sta evidence nenastavuje vůbec, nebo nastavuje podle definice k dané formě úhrady. Toto nastavení musí být v souladu s nastavením EET v Pohodě. Případné samotné zaevidování tržby se následně provede v Pohodě.

V sekci Vzhled aplikace může uživatel zvolit barevné schéma programu.

OSTATNÍ

Jakmile je vytvořen doklad v Pohodě, aplikace danou agendu buď nechá otevřenou, nebo ihned uzavře a čeká na další pohyb obsluhy. Stejně tak lze automaticky smazat data načtená ze čtečky a připravit modul na další práci.

Pole Rozlišení ze čtečky lze přenášet do Pohody, dle potřeby buď do pole Zakázka nebo do pole Středisko. Pokud není daná zakázka nebo středisko v Pohodě nalezeno, do číselníku se založí. Případně lze údaj z pole rozlišení použít pro identifikaci

adresy dokladu. Adresa se v adresáři Pohody vyhledává podle pole Číslo (viditelnost tohoto pole se v pohodě zapíná v menu Nastavení – Globální nastavení – sekce Adresář – položka Číslování zákazníků).

Aplikace dále dokáže vytvářet doklad z veškerých dat ze čtečky nebo pouze z dat, které jsou ručně označeny uživatelem (atribut X).

Ve výklopných seznamech pro volbu adresy dokladu při vytvoření dokladů se mohou zobrazovat buď všechny adresy nebo pouze dodavatelé nebo odběratelé (dle typu dokladu). K rozlišení dodavatelů a odběratelů slouží klíče P1 a P2 v adresáři (více v Pohodě v menu Nastavení – Globální nastavení – sekce Adresář).

Při vytváření dokladů se pole pro adresu buď nechávají prázdné, nebo se předvyplní adresou, která byla použita pro poslední vytvořený doklad.

V případě vkládání položkových zásob do dokladu (soupravy, komplety) se buď vkládají jen položky (výchozí volba) nebo navíc ještě řádek s textovou položkou obsahující název dané zásoby (v Pohodě menu Nastavení – Globální nastavení – sekce Sklady – Doklady se zásobami).

Při vytváření položek dokladu může být cena definována základní jednotkovou cenou a procentní slevou nebo může být sleva již zohledněna v jednotkové ceně a pak se procentní sleva nevyčísľuje (je rovna nule, volba Nevyčíslovat slevu v položkách dokladu).

Při vytváření příjemek a přijatých faktur lze kontrolovat, jestli zásoba s daným výrobním číslem není již naskladněná, případně jestli již někdy nebyla (volba Kontrolovat existenci výrobních čísel při příjmu). Aplikace na toto pouze obsluhu modulu upozorňuje, neprovádí striktní zákaz vložení takovéto „problematické“ položky do dokladu.

Volby Vždy zadávat výrobní číslo a šarži u zásob takto evidovaných (při příjmech a výdajích) určuje, jestli je tato informace (VC, šarže) pro tyto zásoby povinná, nebo lze toto při vytvoření dokladu vynechat a doplnit ji následně později.

Volba Povolit váhové kódy umožní pracovat se zásobami, které mají v Pohodě na kartách definovaný váhový čárový kód (zadaných pouze 6 číslic doplněných příponou xH). Za váhové kódy se považují kódy EAN13 začínající dvojčíslím 27,28 a 29.

V případě spolupráce s Pohodou E1 lze provádět inventarizaci zásob včetně evidenčních čísel (výrobních čísel a šarží).

Volba nabízet pouze aktuální číselné řady se využije v případě, že je v Pohodě nastaveno přechodné období. Pro číslování položkových dokladů pak jsou nabízeny pouze číselné řady, které patří k aktuálnímu účetnímu roku.

Volba Rozšířené vyhledávání kódů UPC-A umožňuje kompatibilitu při vyhledávání těchto 12-místných kódů, které jsou často zapisovány nebo načítány čtečkami jako 13-místné s nulou na začátku.

Volba Nesumarizovat načtená data určuje, že data ze čtečky se nebudou sčítat podle EAN kódů. Standardně se takovéto kódy sčítají. Pokud tedy obsluha načte jeden kód vícekrát, pracuje se s ním pak jako s jednou položkou a obě načtená množství se sečtou.

Volba Načítat i nulová množství určuje, jestli se do dokladů budou zapisovat i položky s nulovým množstvím nebo se takové budou zcela vynechávat.

Pole pro splatnost vydaných faktur určuje výchozí splatnost, pokud se vytváří z načtených dat doklad typu faktura.

Stisknutím tlačítka Zobrazit texty dokladů se spustí dialog, kde lze nastavit výchozí texty v hlavičkách všech typů vytvářených dokladů. Tyto texty lze samozřejmě v průběhu vytváření dokladů uživatelsky editovat. Aplikace si dokáže případně poslední použitý text každého dokladu zapamatovat a nabídnout jej při vytváření následujícího dokladu.

✖ Texty dokladů	
Příjemka	Příjem zboží
Výdejka	Výdej zboží
Prodejka	Prodejka zboží
Převodka	Převod na sklad
Faktura vydaná	Fakturujeme Vám :
Faktura přijatá	Přijatá faktura :
Objednávka vydaná	Objednáváme:
Objednávka přijatá	Objednáváme:
Nabídka vydaná	Nabídka :
Výrobní list	Výroba :
Zapamatovat poslední použitý text ☒	

UŽIVATELSKÁ DATA

V této sekci jsou popsány možnosti práce s dalšími daty, které mohou být čtečkou načítány (mimo tzv. základních dat Rozlišení, EAN, Množství, VČ/Šarže). Tato funkčnost připadá v úvahu pouze při komunikaci se čtečkou CipherLab 8200 a aplikace ve čtečce musí být v tomto smyslu uživatelsky upravená. Lze pracovat s maximálně dvěma datovými položkami.

Uživatelské sloupce

Používat uživatelskou položku 1 ☒

Název

Přenášet do pole položky dokladu ☒ Poznámka ☐ Jiné

Používat uživatelskou položku 2 ☒

Název

Přenášet do pole položky dokladu ☒ Poznámka ☐ Jiné

Jejich použití se aktivuje zaškrtnutím pole Používat Uživatelskou položku 1/2. Dále se specifikuje název pole v tabulce načtených dat a pole, do kterého se mají ve vytvořeném dokladu tato data ukládat. Data lze takto vložit do pole Poznámka, případně do jiného (určeno zejména pro Pohodu E1, která umožňuje vytvářet na položkách dokladů volitelné parametry).

ÚČTOVÁNÍ SKLADŮ

V této sekci se nastavuje případné zaúčtování pohybů zásob souvisejících s vytvářenými skladovými doklady do účetního deníku (účtování skladů metodou A). tyto parametry musí být nastaveny shodně jako je uvedeno v Pohodě (menu Nastavení – Globální nastavení – sekce Sklady – Sklady A).

Účtování skladů

Účtovat sklady způsobem A ☐ (používat pouze pokud se tento typ účtování skladů používá v ek. systému Pohoda)


Příjem zásob		Výdej zásob	
	DAL		MD
Materiál	111000	Materiál	501000
Zboží	131000	Zboží	504000
Nedokončená výroba	581000	Nedokončená výroba	581000
Polotovary	582000	Polotovary	582000
Výrobky	583000	Výrobky	583000
Zvířata	584000	Zvířata	584000
Materiál vlastní výroby	585000	Materiál vlastní výroby	501000

Převod mezi sklady

Převod zásob

3- Uživatelé

Agenda spravující přihlašovací údaje (pokud je nastavením přihlašování povoleno). Vvolá se volbou



položky z menu Nastavení – Uživatelé.

Při vkládání nového uživatele je třeba zadat jeho zkratku (je vhodné, když je shodná se zkratkou v Pohodě), přihlašovací jméno a heslo. Pokud má mít možnost přístupu k nastavení programu, měl by být označen jako Administrátor, v opačném případě pouze Uživatel.

3- Základní dovednosti

V této kapitole jsou popsány základní funkce modulu, jako je například export dat o zásobách nebo o majetku do přenosné čtečky, import načtených dat ze čtečky a využití těchto dat při vytváření položkových dokladů nebo v inventurách.

1- Načtení zásob do čtečky

Dialogové okno pro export číselníku zásob do přenosné čtečky se vyvolá volbou položky z menu Nastavení – Načtení zásob do terminálu.

	EAN	Kód	Název	Nákupní cena
1	1164553211562	B04	Šrouby	10,00 Kč
2	84523655	AC	Acylpyrin	15,00 Kč
3	8523697412229	B03	Spojovací deska	250,00 Kč
4	8523697412366	B02	Vrchní deska	900,00 Kč
5	8564123574517	KPSAN	Sanorin	45,00 Kč

Data o zásobách se exportují do čtečky, aby obsluha při sejmutí čárového kódu na displeji viděla informace o zásobě a měla vizuální kontrolu, že sejmula správný kód. Čtečka pak také obvykle zvukově indikuje neexistenci dané zásoby v číselníku.

Do přenosné čtečky lze exportovat buď všechny zásoby (volba Všechny sklady), nebo pouze jen zásoby z vybraných skladů nebo jen dané skladové členění (volba Rozlišovat sklady nebo Rozlišovat skladové členění). Při aktivované volbě Rozlišovat sklady lze ručně zvolit, které zásoby se budou do čtečky načítat. Tlačítka Označit všechny sklady a Odznačit všechny sklady slouží k urychlení práce v případě, že se v Pohodě nachází mnoho skladů.

Načítané zásoby lze omezit i datem jejich vložení do evidence (volba Nové zásoby od data) nebo datem jejich poslední změny/editace (volba Změněné zásoby od data). Případně načíst pouze zásoby označené v Pohodě (volba Jen označené X). Využít lze i tzv. uložené dotazy (volba Výběr dle uloženého dotazu) spolu s výběrem konkrétního ze seznamu.

Do čtečky lze případně načíst i zásoby s nulovým stavem (v opačném případě se tyto ignorují a do čtečky nenačtou) nebo zásoby, které mají na skladové kartě v Pohodě nastaven atribut „odbyt“.

Export zásob s duplicitními EAN kódy lze při exportu eliminovat (volba Načítat každý EAN pouze jednou). Tato volba snižuje množství exportovaných záznamů v případě, že se zásoby se shodným EANem nachází vícekrát na různých skladech.

Do čtečky se může exportovat i stav zásoby (volba Načítat včetně stavu zásob). Tento údaj je ve čtečce pouze informativní a platný k času, kdy k exportu došlo.

Popis zásoby může obsahovat pole Kód, Název, Popis z karty zásoby (libovolnou kombinaci těchto polí).

Ceny jednotlivých zásob, které jsou do čtečky exportované, se zvolí v seznamu Cena. Lze exportovat nákupní cenu, případně prodejní včetně cenových hladin (vedlejší ceny a slevy).

Data odesílaná do čtečky mohou stávající nahradit (volba v terminálu číselník zásob nahradit) nebo být pouze ke stávajícím přidána (v terminálu k číselníku zásob přidat). Tuto volbu nelze využít pro všechny typy čteček.

Export dat do čtečky se následně spustí stisknutím tlačítka Načíst data do terminálu. U čtečky CipherLab se předtím musí spustit funkce 3.Nastavení-7.Načtení číselníku. U čtečky Unitech se nespouští žádná komunikační funkce.

2- Načtení majetku do čtečky

Dialogové okno pro export číselníku majetku do přenosné čtečky se vyvolá volbou položky z menu Nastavení – Načtení majetku do terminálu.

	Typ	Kód	Název	Cena	Počet
1	Dlouhodobý	16IM00001	Strojní zařízení	275 000,00 Kč	1
2	Dlouhodobý	16IM00002	Toyota Corolla	450 000,00 Kč	1
3	Dlouhodobý	16IM00003	Fotovoltaická elektrárna	950 000,00 Kč	1
4	Dlouhodobý	17IM00001	Počítač Intel 3400 MHz, 512 MB RAM,...	78 698,00 Kč	1
5	Drobný	17DM00001	Židle	1 590,00 Kč	1
6	Drobný	17DM00002	Židle	1 590,00 Kč	1
7	Drobný	17DM00003	Židle	1 590,00 Kč	1
8	Drobný	17DM00004	Židle	1 590,00 Kč	1
9	Drobný	17DM00005	Židle	1 590,00 Kč	1
10	Drobný	17DM00006	Židle	1 590,00 Kč	1
11	Drobný	17DM00007	Stůl	2 630,00 Kč	1


Data o majetku se exportují do čtečky, aby obsluha při sejmutí čárového kódu na displeji viděla informace daného majetku a měla vizuální kontrolu, že sejmula správný kód. Čtečka pak také obvykle zvukově indikuje neexistenci dané položky v evidenci majetku.

Do přenosné čtečky lze exportovat buď všechny typy majetku (volba Dlouhodobý i drobný majetek), každý typ zvlášť. Vyřazený majetek lze z exportu vyčlenit. Pokud by se inventarizovala jen část majetku podle daného umístění nebo střediska, lze export dat omezit i tímto způsobem (volba Všechna umístění nebo Všechna střediska nebo ze seznamu vybrané dané umístění nebo středisko).

Export dat do čtečky se následně spustí stisknutím tlačítka Načíst data do terminálu. U čtečky CipherLab se předtím musí spustit funkce 3.Nastavení-7.Načtení číselníku. U čtečky Unitech se nespouští žádná komunikační funkce.


3- Načtení dokladů do terminálu

Dialogové okno pro export dokladů do přenosné čtečky se vyvolá volbou položky z menu Nastavení – Načtení dokladů do terminálu. Funkce je k dispozici pouze pro spolupráci s terminálem CipherLab 8200, který obsahuje funkci pro kontrolu existujícího dokladu.



Ze seznamu je třeba zvolit typ dokladu, který se bude do čtečky načítat, tlačítkem Výběr dokladu se následně přejde do okna pro upřesnění výběru. Doklad se zvolit ze seznamu a tlačítkem Přenést zpět je doklad připraven pro export do čtečky. Poklepáním lze takto zvolit více dokladů najednou.

Export dokladů do čtečky se následně spustí stisknutím tlačítka Načíst data do terminálu. U čtečky CipherLab se předtím musí spustit funkce 3.Nastavení-8.Načtení dokladů.



4- Načtení dat z terminálu

Dialogové okno pro import dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Načtení dat z terminálu. Data je ze čtečky potřeba převést do počítače v okamžiku, kdy je sběr dat hotov a data se použijí pro úlohy inventarizace zásob nebo majetku. Načtení dat do PC lze provést i v případě, kdy je třeba provést zálohu takto načtených dat.

X	EAN	Počet	VČ/Šarže	Rozlišení	Přepravy	Kód	Název
1	8523697412366	1		1		B02	Vrchní deska
2	8523697412229	1		1		B03	Spojovací deska
3	1164553211562	2		1		B04	Šrouby
4	84523655	1		1		AC	Acylpyrin

Import dat ze čtečky se spustí stisknutím tlačítka Načíst data z terminálu. U čtečky CipherLab se předtím musí spustit funkce 2. Data do PC. U čtečky Unitech se předtím musí spustit funkce F3-Přenos dat.

Je-li třeba zobrazit ke každému čárovému kódu název zásoby, je třeba to před spuštěním načtení specifikovat zatržením volby Zobrazovat a doplňovat Název zásoby.

Tlačítkem Smazat seznam se provede smazání seznamu načtených čárových kódů v PC (dat v přenosné čtečce se toto nijak nedotkne, ty se musí případně mazat přímo na čtečce). Načtená data ze seznamu lze zálohovat/ukládat do souboru tlačítkem Uložit do souboru. Následně se v dialogovém okně zadá název výstupního textového souboru. Obnova dat ze souboru se provede tlačítkem Otevřít soubor. Export seznamu do jiných formátů (TXT, CSV, XML, XLS) se provede stisknutím tlačítka Exportovat data.

Pokud je v nastavení modulu uvedeno, že aplikace pracuje vždy pouze s „označenými“ daty, lze každou datovou větu ze zpracování vyloučit nebo do něj zahrnout (sloupec X). To se provede poklepáním (dvojklikem) na příslušný řádek.

Jednotlivé řádky lze upravovat a mazat, po stisknutí pravého tlačítka myši nad daným řádkem se zobrazí kontextová nabídka, které obsahuje volby (označit/zrušit označení položky, vložit, editovat a smazat položku).

Jsou-li data logicky rozděleny do částí (hodnota sloupce Rozlišení), lze na základě hodnoty v tomto poli provádět označení nebo naopak odznačení jednotlivých skupin dat. Tyto funkce se provedou tlačítky Označit vybrané rozlišení, Označit všechny položky, Zrušit označení u všech položek. Data patřící k danému rozlišení lze ze seznamu zcela smazat s použitím tlačítka Smazat vybrané rozlišení.

Způsob využití dat je následně určen tlačítky Příjemka, Výdejka, Prodejka, Převodka, Faktura vydaná, Faktura přijatá, Objednávka vydaná, Objednávka přijatá, nabídka vydaná, Výrobní list, Doplnění VČ, šarží, Inventura (doplnění skutečných stavů zásob v inventuře v Pohodě), Inventurní seznam (vytvoření inventurního seznamu jako podkladu pro inventuru) a Inventura majetku (porovnání karet majetku s daty skutečně nasnímanými v terénu).

5- Vytvoření skladové příjemky

Dialogové okno pro vytvoření příjemky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import příjemky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Příjemka.

Import příjemky Celková cena: 1 432,00 Kč

Příjemka
 Číselná řada: 19SP00009 Datum: 28. 5. 2019
 Text: Příjem materiálu
 Položky přenést z objednávky:
 Všechny sklady: ☒
 Rozlišovat sklady: ☐ Rozlišovat členění skladů: ☐
 Sklad: MATERIÁL
 Cizí měna: ☐ Měna: Kurs:
 Načteno 4 záznamů: 0 %

	X	EAN	Mn.	VČ/Šarže	Převážky	Rozlišení	Kód	Název	Nákupní cena	Stav
1	☒	8523697412366	1		1	B02	Vrchní deska	900,00 Kč	<OK>	
2	☒	8523697412229	1		1	B03	Spojovací deska	250,00 Kč	<OK>	
3	☒	1164553211562	2		1	B04	Šrouby	10,00 Kč	<OK>	
4	☒	84523655	1		1	AC	Acylpyrin	15,00 Kč	<OK>	

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum příjmu zásob, text dokladu, vybere se dodavatel z adresáře, případně se zvolí měna (pokud nebude doklad veden v domácí měně). Má-li být doklad navázaný na vydanou objednávku (tak, aby bylo možné objednávku „vyřídit“), pak se tato objednávka musí vybrat stisknutím tlačítka Výběr vydané objednávky (lze zvolit i více objednávek). Vymazání pole pro výběr objednávky se provede stisknutím tlačítka Zrušení seznamu vydaných objednávek.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>. Při vytváření položek dokladu se použije nákupní cena zadaná na kartě zásoby.

Cenu položky lze ručně změnit stiskem pravého tlačítka myši na daném řádku. V kontextovém menu se pak zvolí položka Změnit cenu položky. Následně lze jednotkovou cenu zadat ručně. Pokud je třeba ručně změnit ceny všech položek, z kontextového menu se zvolí položka Změnit cenu položek. V průvodci se pak postupně určí ceny všech položek dokladu.

Vyjmout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit příjemku. Následně již lze s dokladem pracovat v Pohodě.

6- Vytvoření skladové výdejky

Dialogové okno pro vytvoření výdejky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import výdejky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Výdejka.

Import výdejky

Výdejka Číselná řada: 19SV00006 Celková cena: 1 686,00 Kč Datum: 29. 5. 2019

Text: Výdej zboží

Položky přenést z objednávky: ☐

Všechny sklady: ☒ Rozlišovat sklady: ☒ Rozlišovat členění skladů: ☐

Sklad: MATERIÁL

Povolit stav zásob do mínusu: ☐

Cena: Sleva 1 Doprava:

Cizí měna: ☐ Měna: Kurs:

Odběratel

IČ: 85471296 DIČ: CZ85471296

Firma: Argo, a. s.

Oddělení:

Jméno: Martin Dvořáček

Ulice: Trocnovská 3

PSČ, obec: 120 00 Praha 2

Tel. GSM: 229 844 353 602 985 214

E-mail: info@argo.cz

adresa / dodací adresa:

For. úhrady: Příkazem

Načteno 4 záznamů: 0 %

	X	EAN	Mn.	VČ/Šarže	Převazky	Rozlišení	Kód	Název	Prodejní cena	Stav
1	☒	8523697412366	1			1	B02	Vrchní deska	1 058,40 Kč	<OK>
2	☒	8523697412229	1			1	B03	Spojovací deska	294,00 Kč	<OK>
3	☒	1164553211562	2			1	B04	Šrouby	11,80 Kč	<OK>
4	☒	84523655	1			1	AC	Acylpyrin	19,10 Kč	<CHYBA>-není k dispozici dostatek nerez...

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum výdeje zásob, text dokladu, vybere se odběratel z adresáře, případně se zvolí měna (pokud nebude doklad vedena v domácí měně). Má-li být doklad navázaný na přijatou objednávku (tak, aby bylo možné objednávku „vyřídít“), pak se tato objednávka musí vybrat stisknutím tlačítka Výběr přijaté objednávky. Vymazání pole pro výběr objednávky se provede stisknutím tlačítka Zrušení vazby na objednávku.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Volbou Povolit stav zásob do mínusu lze ovlivnit, jestli aplikace bude před vytvořením dokladu kontrolovat, jestli se stavy zásob následně nedostanou do záporných hodnot.

Jednotkové ceny položek budou odpovídat cenové hladině, uvedené v poli Cena. Cenová hladina dokladu může být automaticky nastavena podle zvoleného odběratele (viz pole Cena v adresáři Pohody).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>.

Cenu položky lze v případě potřeby ručně změnit stiskem pravého tlačítka myši na daném řádku. V kontextovém menu se pak zvolí položka Změnit cenu položky. Následně lze jednotkovou cenu zadat ručně. Pokud je třeba ručně změnit ceny všech položek, z kontextového menu se zvolí položka Změnit cenu položek. V průvodci se pak postupně určí ceny všech položek dokladu.

Vyjmout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit výdejku. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

7- Vytvoření prodejky

Dialogové okno pro vytvoření prodejky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import prodejky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Prodejka.

	EAN	Mn	VČ/Sarže	Převazky	Rozlišení	Kód	Název	Prodejní cena	Stav
1	8523697412366	1			1 B02	Vrchní deska	1 080,00 Kč	<OK>	
2	8523697412229	1			1 B03	Spojovací deska	300,00 Kč	<OK>	
3	1164553211562	2			1 B04	Šrouby	12,00 Kč	<OK>	
4	84523655	1			1 AC	Acylpyrin	19,50 Kč	<OK>	

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum výdeje zásob, text dokladu, vybere se odběratel z adresáře.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Volbou Povolit stav zásob do mínusu lze ovlivnit, jestli aplikace bude před vytvořením dokladu kontrolovat, jestli se stavy zásob následně nedostanou do záporných hodnot.

Jednotkové ceny položek budou odpovídat cenové hladině, uvedené v poli Cena. Cenová hladina dokladu může být automaticky nastavena podle zvoleného odběratele (viz pole Cena v adresáři Pohody).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>.

Vymout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit prodejku. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

8- Vytvoření prodejky (maloobchod)

Dialogové okno pro vytvoření prodejky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import prodejky (maloobchod). Od předchozího se liší zejména tím, že po načtení dat ze čtečky okamžitě provede vytvoření dokladu a jeho tisk. Následně je modul připraven pro vytvoření dalšího dokladu.

9- Vytvoření převodky

Dialogové okno pro vytvoření převodky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import převodky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Převodka.

X	EAN	Mn.	VČ/Sarže	Přepravy	Rozlišení	Název	Váž.nákup.cena	Stav
1	8523697412366	1			1	Vrchní deska	900,00 Kč	<OK>
2	8523697412229	1			1	Spojovací deska	250,00 Kč	<OK>
3	1164553211562	2			1	Šrouby	10,00 Kč	<OK>
4	84523655	1			1			<CHYBA> - zásoba nenalezena

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, cílového skladu pro převod zboží, datum a čas výdeje zásob (případně příjmu), text dokladu, vybere se adresa z adresáře.

Pole pro datum příjmu je aktivní pouze v případě, že je zapnutá funkce Rozdělení výdeje a příjmu. Pak může být datum příjmu odlišené od data výdeje.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zdrojové zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby). Identifikace zásoby pro převod v cílovém skladu probíhá podle polí, které jsou uvedeny v nastavení programu.

Volbou Povolit stav zásob do mínusu lze ovlivnit, jestli aplikace bude před vytvořením dokladu kontrolovat, jestli se stavy zásob, u kterých proběhne výdej, následně nedostanou do záporných hodnot.

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob pro výdej ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>. Zásoba pro příjem se vyhledá v cílovém skladu dle nastavení modulu. Pokud se taková nenajde, je do skladové evidence doplněna.

Vymout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit výdejku. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

10- Vytvoření výrobního listu

Dialogové okno pro vytvoření výrobního listu z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import výrobního listu, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Výrobní list.

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum výroby, text dokladu, vybere se adresa z adresáře.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zdrojové zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Volbou Povolit stav komponent výrobku do mínusu lze ovlivnit, jestli aplikace bude před vytvořením dokladu kontrolovat, jestli se stavy zásob, u kterých proběhne v rámci výroby pohyb typu výdej, následně nedostanou do záporných hodnot.

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>.

Vyjmout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit výrobní list. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

11- Vytvoření vydané faktury

Dialogové okno pro vytvoření vydané faktury z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import vydané faktury, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Vydaná faktura.

Import vydané faktury

Vydaná faktura

Číselná řada: 190100016

Datum vystav.: 29. 5. 2019

Datum zd. pln.: 29. 5. 2019

Datum úč. příp.: 29. 5. 2019

Datum splat.: 8. 6. 2019

Celková cena: 1 699,00 Kč

Text: Fakturujeme Vám:

Položky přenést z:

Všechny sklady: ☐ Rozlišovat sklady: ☒ Rozlišovat členění skladů: ☐

Sklad: MATERIÁL

Povolit stav zásob do mínusu: ☐

Cena: Prodejní Členění DPH: UN

Cizí měna: ☒ Měna: EUR Kurs: 27,68

Odběratel

IČ: 75062103 DIČ: CZ75062103

Firma: Dřevo a.s.

Oddělení: Odbyt

Jméno: Jiří Kulich

Ulice: Bubenská 17

PSČ, obec: 170 00 Praha 7

Tel. GSM: 287 582 015

E-mail: drevo@mbox.vol.cz

Účet: KB Konst.sym: 0308

For. úhrady: Příkazem Dopravce:

Načteno 1 záznamů.

	X	EAN	Mn.	VČ/Sarže	Převraky	Rozlišení	Kód	Název	Prodejní cena	Stav
1	☒	8523697412366	1			1	B02	Vrchní deska	1 080,00 Kč	<OK>
2	☒	8523697412229	1			1	B03	Spojovací deska	300,00 Kč	<OK>
3	☒	1164553211562	2			1	B04	Šrouby	12,00 Kč	<OK>
4	☒	84523655	1							<CHYBA>-zásoba nenalezena

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum vystavení, datum plnění, datum splatnosti, text dokladu, členění DPH, účet, forma úhrady, vybere se odběratel z adresáře, případně se zvolí měna (pokud nebude doklad veden v domácí měně). Má-li být doklad navázaný na přijatou objednávku (tak, aby bylo možné objednávku „vyřídít“), pak se tato objednávka musí vybrat stisknutím tlačítka Výběr přijaté objednávky. Vymazání pole pro výběr objednávky se provede stisknutím tlačítka Zrušení vazby na objednávku.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Volbou Povolit stav zásob do mínusu lze ovlivnit, jestli aplikace bude před vytvořením dokladu kontrolovat, jestli se stavy zásob následně nedostanou do záporných hodnot.

Jednotkové ceny položek budou odpovídat cenové hladině, uvedené v poli Cena. Cenová hladina dokladu může být automaticky nastavena podle zvoleného odběratele (viz pole Cena v adresáři Pohody).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>.

Cenu položky lze v případě potřeby ručně změnit stiskem pravého tlačítka myši na daném řádku. V kontextovém menu se pak zvolí položka Změnit cenu položky. Následně lze jednotkovou cenu zadat ručně. Pokud je třeba ručně změnit ceny všech položek, z kontextového menu se zvolí položka Změnit cenu položek. V průvodci se pak postupně určí ceny všech položek dokladu.

Vyjmout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit výdejku. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

12- Vytvoření přijaté faktury

Dialogové okno pro vytvoření přijaté faktury z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import přijaté faktury, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Přijatá faktura.

Import přijaté faktury

Přijatá faktura Celkem: 51,00 EUR (1 411,68 Kč)

Číselná řada: 191100010 Datum zápisu: 29. 5. 2019
 Doklad: 295-456 Datum odpočtu: 29. 5. 2019
 Var. sym.: 295456 Datum úč. příp.: 29. 5. 2019
 Datum splat.: 29. 5. 2019
 Členění DPH: PN

Text: Přijatá faktura:

Položky přenést z objednávky: []

Všechny sklady: []
 Rozlišovat sklady: [x] Rozlišovat členění skladů: []
 Sklad: MATERIÁL

Cizí měna: [x] Měna: EUR Kurs: 27,68

Dodavatel

IČ: 48365960 DIČ: CZ48365960
 Firma: A-STORES s.r.o.
 Oddělení: []
 Jméno: Josef Navrátil
 Ulice: Pražská 43
 PSČ, obec: 750 02 Přerov I - Město
 Účet: 1002208774 0800
 Forma úhrady: Dobírkou K. sym: 0308
 Načteno 4 záznamů. 0 %

	X	EAN	Mn.	VČ/Šarže	Převrav..	Rozlišení	Kód	Název	Nákupní cena	Stav
1	[x]	8523697412366	1			1	B02	Vrchní deska	32,51 EUR	<OK>
2	[x]	8523697412229	1			1	B03	Spojovací ...	9,03 EUR	<OK>
3	[x]	1164553211562	2			1	B04	Šrouby	0,36 EUR	<OK>
4	[x]	84523655	1			1				<CHYBA> - zásoba nenalezena

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum zápisu, datum odpočtu, datum splatnosti, text dokladu, číslo původního dokladu, variabilní symbol, členění DPH, vybere se dodavatel z adresáře, případně se zvolí měna (pokud nebude doklad veden v domácí měně). Má-li být doklad navázaný na vydanou objednávku (tak, aby bylo možné objednávku „vyřídit“), pak se tato objednávka musí vybrat stisknutím tlačítka Výběr vydané objednávky (lze zvolit i více objednávek). Vymazání pole pro výběr objednávky se provede stisknutím tlačítka Zrušení seznamu vydaných objednávek.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>. Při vytváření položek dokladu se použije nákupní cena zadaná na kartě zásoby.

Cenu položky lze ručně změnit stiskem pravého tlačítka myši na daném řádku. V kontextovém menu se pak zvolí položka Změnit cenu položky. Následně lze jednotkovou cenu zadat ručně. Pokud je třeba ručně změnit ceny všech položek, z kontextového menu se zvolí položka Změnit cenu položek. V průvodci se pak postupně určí ceny všech položek dokladu.

Vymout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit přijatou fakturu. Následně již lze s dokladem pracovat v Pohodě.

13- Vytvoření vydané objednávky

Dialogové okno pro vytvoření vydané objednávky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import vydané objednávky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Vydaná objednávka.

Import objednávký vydané

Vydaná objednávka Celková cena: 1 416,00 Kč

Číselná řada: 192000005 Datum: 29. 5. 2019

Text: Objednáváme :]

Všechny sklady: ☐ Rozlišovat sklady: ☒ Rozlišovat členění skladů: ☐

Sklad: MATERIÁL

Cizí měna: ☐ Měna: Kurs:

Dodavatel

IČ: 48365960 DIČ: CZ48365960

Firma: A-STORES s.r.o.

Oddělení: Josef Navrátil

Jméno: Pražská 43

Ulice: 750 02 Přerov I - Město

PSČ, obec: 581 425 540-2 603 145 662 info@a-stores.cz

Tel.GSM,e-mail: Načteno 4 záznamů. 0 %

	X	EAN	Mn.	Přepravy	Rozlišení	Kód	Název	Nákupní cena
1	☒	8523697412366	1	1	B02		Vrchní deska	900,00 Kč
2	☒	8523697412229	1	1	B03		Spojovací deska	250,00 Kč
3	☒	1164553211562	2	1	B04		Šrouby	10,00 Kč
4	☒	84523655	1	1			<CHYBA> - zásoba nenalezena	

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum zápisu, text dokladu, vybere se dodavatel z adresáře, případně se zvolí měna (pokud nebude doklad veden v domácí měně).

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Stav seznamu položek. Správně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <OK>. Při vytváření položek dokladu se použije nákupní cena zadaná na kartě zásoby.

Cenu položky lze ručně změnit stiskem pravého tlačítka myši na daném řádku. V kontextovém menu se pak zvolí položka Změnit cenu položky. Následně lze jednotkovou cenu zadat ručně. Pokud je třeba ručně změnit ceny všech položek, z kontextového menu se zvolí položka Změnit cenu položek. V průvodci se pak postupně určí ceny všech položek dokladu.

Vymout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit vydanou objednávku. Následně již lze s dokladem pracovat v Pohodě.

14- Vytvoření přijaté objednávky

Dialogové okno pro vytvoření přijaté objednávky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import přijaté objednávky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Přijatá objednávka.

Import objednávků přijatých

Objednávka přijatá Celková cena: 1 698,84 Kč

Číselná řada: 192100007 Datum: 29. 5. 2019

Text: Objednáváme:

Všechny sklady ☐ Rozlišovat členění skladů ☒ Sklad: MATERIÁL

Cena: Prodejní Doprava:

For. úhrady: Hotově

Cizí měna ☐ Měna: Kurs: 1

Odběratel

IČ: 45622877 DIČ: CZ45622877

Firma: AgroZet a.s.

Oddělení:

Jméno: Marek Světlák

Ulice: Linecká 323

PSČ, obec: 382 41 Kaplice

Tel, GSM: 380 356 547 603 523 641

E-mail: prodej@agrozet.cz

adresa / dodací adresa /

Načteno 4 záznamů. 0 %

	X	EAN	Mn.	Převazky	Rozlišení	Kód	Název	Prodejní cena
1	☒	8523697412366	1	1	B02	Vrchní deska	1 080,00 Kč	
2	☒	8523697412229	1	1	B03	Spojovací deska	300,00 Kč	
3	☒	1164553211562	2	1	B04	Šrouby	12,00 Kč	
4	☒	84523655	1	1		<CHYBA> - zásoba nenalezena		

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum vystavení, text dokladu, forma úhrady, vybere se odběratel z adresáře, případně se zvolí měna (pokud nebude doklad veden v domácí měně).

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Jednotkové ceny položek budou odpovídat cenové hladině, uvedené v poli Cena. Cenová hladina dokladu může být automaticky nastavena podle zvoleného odběratele (viz pole Cena v adresáři Pohody).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Název seznamu položek. Nesprávně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <CHYBA> spolu s podrobnějším popisem chyby.

Vyjmout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit přijatou objednávku. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

15- Vytvoření vydané nabídky

Dialogové okno pro vytvoření vydané nabídky z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Import vydané nabídky, případně z dialogového okna Načtení dat z terminálu stisknutím tlačítka Vydaná nabídka.

X	EAN	Mn.	VČ/Šarže	Převrky	Rozlišení	Název	Prodejní cena	Stav
1	8523697412366	1			1	Vrchní deska	1 058,40 Kč	<OK>
2	8523697412229	1			1	Spojovací deska	294,00 Kč	<OK>
3	1164553211562	2			1	Šrouby	11,80 Kč	<OK>
4	84523655	1			1			<CHYBA> - zásoba nenalezena

Zde se zvolí parametry dokladu. Např. výběr číselné řady, datum vystavení, datum platnosti, text dokladu, vybere se odběratel z adresáře.

Sekce s výběrem skladu nebo skladového členění slouží pro detailní specifikaci části skladu, ve které budou vyhledávány zásoby (položky dokladu). Vyhledávání zásob probíhá podle čárového kódu na kartách zásob v Pohodě. Vyhledávat lze v celé skladové evidenci (volba Všechny sklady), ve vybraném skladu (volba Rozlišovat sklady) nebo ve vybraném skladovém členění. Hledání je vždy omezeno na sklady uvedené v nastavení aplikace (viz menu Nastavení-Volby).

Jednotkové ceny položek budou odpovídat cenové hladině, uvedené v poli Cena. Cenová hladina dokladu může být automaticky nastavena podle zvoleného odběratele (viz pole Cena v adresáři Pohody).

Stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby se provede vyhledání zásob ve skladové evidenci. Výsledek je indikován ve sloupci Název seznamu položek. Nesprávně vyhledané zásoby mají v tomto poli hodnotu <CHYBA> spolu s podrobnějším popisem chyby.

Vyjmout některou položku z následně vytvořeného dokladu lze jejím odznačením (poklepáním na položku) a zrušením atributu X.

Předpokládaná celková cena dokladu je zobrazena v horní části dialogu a je průběžně aktualizována v závislosti na změně parametrů (ruční úprava cen, vyjmutí položek, ...).

Protokol před vytvořením dokladu lze prohlédnout případně vytisknout stisknutím tlačítka Sestavy.

Samotné vytvoření dokladu se provede stisknutím tlačítka Vytvořit nabídku vydanou. Následně již lze dále s dokladem pracovat v Pohodě.

16- Kontrola dokladu

Dialogové okno pro provedení kontroly dokladu z dat načtených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Kontrola dokladu.

Kontrola dokladu

Kontrolovaný doklad

Typ dokladu: Příjemka
 Číslo dokladu: 19SP00014
 Text: Příjem zboží
 0 %

Dodavatel

IČ: 48365960 DIČ: CZ48365960
 Firma: A-STORES s.r.o.
 Jméno: Josef Navrátil
 Ulice: Pražská 43
 PSČ, obec: 750 02 Přerov I - Město

Data ze čtečky

	EAN	ks	VČ/Šarže
1	8523697412366	1	
2	8523697412229	1	
3	1164553211562	2	
4	84523655	1	

Položky dokladu

	EAN	Kód	Název	ks	VČ/Šarže	Výsledek kontroly
1	84523655	AC	Acylpyrin	2		<CHYBA>-rozdílné množství (1)
2	8523697412366	B02	Vrchní deska	1		<OK>
3	8523697412229	B03	Spojovací deska	1		<OK>
4	1164553211562	B04	Šrouby	2		<OK>

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Nejprve je nutné vybrat doklad, který se bude porovnávat s daty načtenými přenosnou čtečkou. Zvolí se typ dokladu, tlačítkem Výběr dokladu se ze seznamu vybere doklad. Následně se stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby vyplní seznam dat ze čtečky.

Stiskem tlačítka Provést kontrolu dokladu se porovnají data ze čtečky s položkami daného dokladu. Výsledek porovnání je uveden ve sloupci Výsledek kontroly. Případný protokol lze vytisknout tlačítkem Sestavy, kde lze zvolit buď kompletní sestavu, nebo pouze chybový protokol.

Tuto funkčnost lze využít zejména pro provedení fyzické kontroly příjmu zboží, případně vychystání zákaznické objednávky, ...

17- Doplnění výrobních čísel/šarží

Dialogové okno pro provedení doplnění výrobních čísel nebo šarží do vytvořených dokladů z dat načených přenosnou čtečkou se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Doplnění výrobních čísel/šarží.

Jazz Barcode - [Doplnění výrobních čísel/šarží do dokladu]

Soubor Úlohy Nastavení Systém Nápověda

Doplnění výrobních čísel/šarží do dokladu

Doklad

Typ dokladu: Příjemka
Číslo dokladu: 19SP00014
Datum vystavení: 29. 5. 2019
Text: Přijem zboží
Načteno 1 záznamů.

Dodavatel

IČ: 48365960 DIČ: CZ48365960
Firma: A-STORES s.r.o.
Oddělení:
Jméno: Josef Navrátil
Ulice: Pražská 43
PSČ, obec: 750 02 Přerov I - Město

Doklad-VČ

EAN	ks	VČ/Šarže
1 84523655	10	20030107

Položky dokladu

EAN	Kód	Název	ks	VČ/Šarže	Výsledek kontroly
1 8523697412366	B02	Vrchní deska	1		<Položka dokladu zůstane beze změny>
2 8523697412229	B03	Spojovací deska	1		<Položka dokladu zůstane beze změny>
3 1164553211562	B04	Šrouby	2		<Položka dokladu zůstane beze změny>
4 84523655	AC	Acylpyrin	2	20030107	<OK> - VČ/šarže neexistuje-bude vytvořena a doplněna

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

Nejprve je nutné vybrat doklad, do kterého se budou doplňovat výrobní čísla nebo šarže. Zvolí se typ dokladu, tlačítkem Výběr dokladu se ze seznamu vybere doklad. Následně se stisknutím tlačítka Načíst data a přiřadit zásoby vyplní seznam dat ze čtečky a provede se identifikace položek dokladu, kde chybí výrobní číslo nebo šarže. Ve sloupci Výsledek kontroly je o tom proveden zápis.

Následně se stiskem tlačítka Přiřadit VČ/šarže provede doplnění těchto hodnot do dokladu.

Danou funkčnost lze využít při doplňování skutečně vyskladněného zboží (evidovaného včetně výrobních čísel a šarží) na základě předem vytvořené výdejky.

18- Generování čárových kódů

Dialogové okno pro generování interních čárových kódů ke zboží, které je nemá přidělené oficiálně, se vyvolá volbou položky z menu Úlohy – Generování čárových kódů.

Generování EAN kódů
Nastavení EAN 13

☒ Generovat souvislou řadu Počáteční znaky (max. 11 znaků)
 Pamatovat hodnotu počítadla ☒ Počítadlo následující EAN kód: 200000000039

☐ Generovat podle kódu zásoby Počáteční znaky (max. 7 znaků)

Sklady
 Všechny sklady ☐ Rozlišovat sklady ☒ Rozlišovat členění skladů ☐
 Sklad/členění
 Jen "označené" zásoby ☐
 Jedinečný kód v rámci všech skladů Pohody ☒
 Generovat kód jen u zásob s nenulovým stavem ☐

0 %

Kód	EAN	Název	Popis
1 Jídel		Stůl jídelní - rozkládací	
2 Konf11		Konferenční stůlek chrom	Rozměr: 120 x 60
3 Kř1320		Křeslo čalouněné 1320	
4 Poh1425		Pohovka rozkládací 1425	
5 RM1		Radiomagnetofon	
6 St1045		Stůl kancelářský s roletou	
7 St1550		Stůl kancelářský s kontejnerem	
8 STM		Stůl montovaný	
9 Z120		Židle Z120	
10 Z220		Židle Z220	

OK Novák s.r.o. 2019 Uživatel: @

K identifikaci zboží uvnitř firmy se doporučuje používat prefix 20-26. Ten neodpovídá žádnému národnímu prefixu. Čárové kódy se vytvářejí pro zásoby ve zvolené části skladu, které jej ještě na své kartě nemají vyplněný na základě určených pravidel.

Čárové kódy respektují normy pro EAN13. Jsou vytvářeny na základě číselné posloupnosti s určeným prefixem (volba generovat číselnou řadu), případně lze jako část kódu využít kód zásoby (volba Generovat podle kódu zásoby). Při použití kódu zásoby musí obsahovat tento kód pouze číslice.

Pro obě varianty se definuje nejprve prefix (první číslice kódu), v případě generování dle řady pak i počítadlo.

Sekce Sklady obsahuje volby pro určení zásob, k nimž budou čárové kódy přidělené. Takto lze přidělit kódy pro všechny zásoby ve skladu (volba Všechny sklady), pro daný sklad (volba Rozlišovat sklady) nebo pro dané členění (volba Rozlišovat členění skladů). Výběr zásob lze dále omezit tím, že se budou brát v úvahu pouze označené zásoby (atribut X v Pohodě), případně jen zásoby, jejichž stav zásob je nenulový.

Tlačítkem Generovat čárové kódy se provede vytvoření těchto kódů a zapsání do skladových karet Pohody. Případný tisk štítků s kódy lze následně realizovat například formou sestavy v Pohodě.

19- Inventura zásob

Postup při zpracování inventury zásob je následující:


A - vytvoření inventury (volitelně pro všechny sklady nebo jen vybraný sklad) k danému datu (provede se přímo v Pohodě)

B - doplnění skutečných stavů zásob s pomocí dat nasnímaných přenosnou čtečkou čárových kódů (v modulu Jazz Inventura)

C – zaúčtování inventury/vytvoření rozdílových dokladů (provede se v Pohodě)

Inventura se v Pohodě vytvoří volbou položky v menu Sklady – Inventura. Zde se zadají parametry inventury (datum, sklad, ...). Více viz dokumentace k ekonomickému systému Pohody. Takto se vytvoří inventura, ve které evidenční stav jednotlivých zásob a skutečný stav jsou shodné. Dále se pak bude doplňovat hodnota v poli skutečný stav podle aktuálních množství zásob na skladě, které jsou nasnímany s pomocí přenosné čtečky.

V programu Jazz Inventura se vyvolá agenda, která umožňuje dávkové doplnění skutečných stavů zásob volbou položky v menu Úlohy-Inventura. Zde se nejprve ze seznamu zvolí inventura, do které se budou skutečné stavy doplňovat (Pohoda E1 umožňuje evidovat více inventur). Případně se zvolí sklad, s jehož zásobami se bude pracovat.



Následně se může provést vynulování skutečného stavu zásob ve zvolené inventuře (tento krok není povinný). Tlačítkem Kontrola dat se provede test přiřazení jednotlivých nasnímaných čárových kódů k zásobám dané inventory. Tlačítkem Doplnit skutečné množství do inventory se inventura upraví o data nasnímaná přenosnou čtečkou.

4	☒	B04	8594553211560	Šrouby	128,00	130,00	-2,00		☒
5	☒	BM450	8598562358476	Postel roštová	5,00	5,00	0,00		☒
6	☒	EDItest	8594567894568	Pant kovový	90,00	92,00	-2,00		☒
7	☒	HFV21	8551123600452	Hi-Fi souprava SONY	2,00	2,00	0,00	Výr. číslo	☒
8	☒	Jídel	8551123600469	Stůl jídelní - rozkládací	3,00	3,00	0,00		☒
9	☒	Konf11	8551123600476	Konferenční stůlek chrom	2,00	2,00	0,00		☒
10	☐	KPSAN	8564123574517	Sanorin	0,00	0,00	0,00	Šarže	☐
11	☒	KR20a	8551123600483	Skříňka rohová	12,00	12,00	0,00		☒

Z doplněných dat pak vyplývají inventarizační rozdíly. Zásoby, kde byl skutečný stav doplněn, jsou označeny ve sloupci Zkontrolováno.

Další zpracování inventory se provádí přímo v Pohodě. Jde o zaúčtování inventory, které vytvoří rozdílové doklady (příjem/výdej), které uvedou evidenční a skutečné stavy zásob do souladu.

20- Inventurní seznamy

Inventurní seznamy jsou doklady, které slouží jako podklad pro inventuru. Obsahují soubor dat se skutečnými stavy zásob. Můžou být libovolně vhodně rozčleněné (například podle skladu, místnosti, regálu, ...).

	X	EAN	Množství	Název	Stav
1	☒	84523655	1	Acylpyrin	<OK>
2	☒	8523697412229	78	Spojovací deska	<OK>
3	☒	8523697412366	59	Vrchní deska	<OK>
4	☒	8551123600452	2	Hi-Fi souprava SONY	<OK>
5	☒	8551123600469	3	Stůl jídelní - rozkládací	<OK>
6	☒	8551123600476	2	Konferenční stůl chrom	<OK>
7	☒	8551123600483	12	Skříňka rohová	<OK>
8	☒	8551123600490	4	Křeslo čalouněné 1320	<OK>
9	☒	8551123600513	67	Noha stolová	<OK>
10	☒	8551123600520	2	Pohovka rozkládací 1425	<OK>
11	☒	8551123600537	3	Radiomagnetofon	<OK>
12	☒	8551123600544	3	Sedací souprava 1320	<OK>
13	☒	8551123600551	8	Spojovací souprava A22	<OK>
14	☒	8551123600568	5	Stůl kancelářský s roletou	<OK>
15	☒	8551123600575	8	Stůl kancelářský s kontejnerem	<OK>
16	☒	8551123600582	4	Stůl montovaný	<OK>

Agenda se vyvolá volbou položky v menu Úlohy - Inventurní seznamy. Zde se nejprve zvolí, jestli se data z přenosné čtečky budou přidávat do již existujícího inventurního seznamu nebo se bude vytvářet seznam nový. Pak je buď třeba zvolit seznam, do kterého se budou data vkládat nebo zvolit parametry pro vytvoření seznamu nového (číselná řada, sklad, text).

Stisknutím tlačítka Kontrola dat se provede test přiřazení jednotlivých čárových kódů k zásobám ve skladu. Stiskem tlačítka Převést data do inventurního seznamu se položky vloží do existujícího seznamu nebo založí inventurní seznam nový.

Takto vytvořený inventurní seznam se dále může přenést v Pohodě do inventury. V Pohodě agenda Inventura položka menu Záznam - Přenos – Inventurní seznamy (více viz dokumentace k ekonomickému systému Pohoda).

21- Inventura majetku

Agenda Inventura majetku se vyvolá volbou položky v menu Úlohy – Inventura majetku. Inventuru je třeba nejprve vytvořit. To se provede stiskem tlačítka Vytvoření seznamu pro inventarizaci.

	X	Druh	Typ	Číslo	Název	Množ.(ev.)	Množ.(sk.)	Rozdíl	Středisko	Středisko(sk.)	Umístění	Umístění(sk.)	Členění	Činnost
1	☒	Dlouhodobý	HM	13IM00001	Strojní zařízení	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
2	☒	Dlouhodobý	HM	13IM00002	Toyota Corolla	1	0	-1						
3	☒	Dlouhodobý	HM	14IM00001	Fotovoltaická elektrárna	1	0	-1						
4	☒	Dlouhodobý	Soubor HM	14IM00002	Počítač Intel 3400 MHz, 512...	1	0	-1						
5	☒	Drobný	Hmotný	14DM00007	Stůl	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
6	☒	Drobný	Hmotný	14DM00001	Židle	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
7	☒	Drobný	Hmotný	14DM00002	Židle	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
8	☒	Drobný	Hmotný	14DM00003	Židle	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
9	☒	Drobný	Hmotný	14DM00004	Židle	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
10	☒	Drobný	Hmotný	14DM00005	Židle	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			
11	☒	Drobný	Hmotný	14DM00006	Židle	1	0	-1	DÍLNA		Dílňa			

Předtím se však zvolí parametry této inventury. Typ majetku (dlouhodobý, drobný, vše), umístění a středisko (volitelně všechna umístění i střediska) a typy dlouhodobého a drobného majetku. Dále je nutné specifikovat, jestli se do inventury zahrne i vyřazený majetek. Majetek načtený přenosnou čtečkou, ale nenalezený v inventuře se může ignorovat nebo přidat do inventury.

	X	Druh	Typ	Číslo	Název	Množ.(ev.)	Množ.(sk.)	Rozdíl	Středisko	Středisko(sk.)	Umístění	Umístění(sk.)	Členění	Činnost
1	☒	Dlouhodobý	HM	13IM00001	Strojní zařízení	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
2	☒	Dlouhodobý	HM	13IM00002	Toyota Corolla	1	1	0						
3	☒	Dlouhodobý	HM	14IM00001	Fotovoltaická elektrárna	1	1	0						
4	☒	Dlouhodobý	Soubor HM	14IM00002	Počítač Intel 3400 MHz, 512 MB ...	1	1	0						
5	☒	Drobný	Hmotný	14DM00007	Stůl	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
6	☒	Drobný	Hmotný	14DM00001	Židle	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
7	☒	Drobný	Hmotný	14DM00002	Židle	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
8	☒	Drobný	Hmotný	14DM00003	Židle	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
9	☒	Drobný	Hmotný	14DM00004	Židle	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
10	☒	Drobný	Hmotný	14DM00005	Židle	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
11	☒	Drobný	Hmotný	14DM00006	Židle	1	1	0	DÍLNA		Dílňa			
12	☒	Nenalezený	Nenaleze...	14DM00008	nenalezen v inventuře		1	-1						

Tlačítkem Doplnit skutečné množství do inventury se aktualizuje položka množství z dat nasnímaných přenosnou čtečkou. Takto vytvořenou inventuru je možné vytisknout (tlačítko Sestavy), a podle výsledku dále v Pohodě zapracovat (vyřazení nenalezeného majetku, ...). Pokud aplikace spolupracuje s Pohodou E1 a jsou v účetní jednotce nadefinované volitelné parametry (viz další kapitola), lze výsledné hodnoty inventury přenést zpět (tlačítko Přenést výsledná data zpět).

22- Volitelné parametry (Pohoda E1)

Zde je uveden seznam položek, které lze využít při inventarizaci majetku. Jde o parametry, které lze přenést zpět do Pohody E1. Při spolupráci s Pohodou E1 lze tyto položky dodatečně do daných agend nadefinovat ve formě volitelných parametrů. To velmi usnadní obsluhu vyhodnocení inventarizace majetku.

Agenda	Parametr	Název databázového pole	Typ pole
Majetek			
	Středisko skutečnost	RefVPrStrSkut	Seznam (střediska)
	Umístění skutečnost	VPrUmistSkut	Text 20
Drobný majetek			
	Středisko skutečnost	RefVPrStrSkut	Seznam (střediska)
	Umístění skutečnost	VPrUmistSkut	Text 20
	Počet skutečnost	VPrPocetSkut	Číslo celé

4- Popis aplikace ve čtečce

V této kapitole jsou popsány postupy práce s aplikací ve čtečce CipherLab 8200/8400 verze 5.X. Důraz je dán zejména na nastavení aplikace.

1- Základní vlastnosti aplikace

Aplikace ve čtečce obsahuje hierarchické menu, které se ovládá kurzorovými tlačítky (nahoru a dolů). Potvrzení se pak provede klávesou Enter (klávesa modré barvy). Položky menu lze také volit zrychleně přímo odpovídající číselnou klávesou. Návrat do menu vyšší úrovně se provádí klávesou ESC.

Snímání čárového kódu se provádí stisknutím žlutého tlačítka, obvykle lze takto snímat veškeré hodnoty, které čtečka očekává, že budou zadány (tedy včetně množství). Naopak čárový kód lze místo jeho sejmutí zadat ručně z klávesnice (např. v případě poškozeného nebo jinak nečitelného kódu). U množství se desetinná čárka zadává na klávesnici jako tečka. Při editaci dat lze využít kurzorových kláves a klávesy BackSpace (klávesa se šipkou směřující vlevo). Přepínání klávesnice do režimu čísel, písmen se provede stisknutím funkční klávesy Fn. V případě, že se pro přechod na nějakou funkci programu používá funkční klávesa (např. F4), pak se volba provede současným stisknutím funkční a číselné klávesy.

Aplikace posílá data po sériovém portu. Parametry komunikace jsou rychlost 115200, 8 datových bitů, parita žádná, 1 stop bit.

2- Hlavní nabídka aplikace

Hlavní nabídka se zobrazí po zapnutí čtečky. Jednotlivé nabídky umožňují snímat data (nabídka 1), přenášet nasnímaná data zpět do PC (nabídka 2), provést nastavení parametrů aplikace (nabídka 3). Dále obsahuje přístup k provádění dalších úloh (nabídka 4).

```
< BARCODE V.5.02 >
1.Snímání dat
2.Data do PC
3.Nastavení
4.Další úlohy
```

3- Nastavení parametrů aplikace

Nastavení aplikace se vyvolá z hlavního menu aplikace volbou položky 3.Nastavení. Tato podnabídka pak obsahuje přístup do agend sloužících k nastavení chování aplikace (volba 1.Systém), prohlížení nasnímaných dat (volba 5.Prohlížet data), načtení číselníku zásob (volba 7.Načtení číselníku), načtení dokladů, které budou čtečkou kontrolovány (volba 8.Načtení dokladů) a test čtení čárových kódů (volba 9.Test čtečky).

```
< NASTAVENÍ >
1.Systém
5.Prohlížet data
6.Smazat data
7.Načtení číselníku
8.Načtení dokladů
9.Test čtečky
```



Systémové nastavení určuje základní chování aplikace při snímání čárových kódů. Volba 1.VČ, šarže obsahuje nastavení související se snímáním evidenčních čísel jednotlivých zásob. Volba 2.Snímat jen EAN určuje, zda se bude provádět rychlé snímání čárových kódů bez zadávání množství, volba 4.Klávesnice nastaví zvuk při stisknutí klávesy na čtečce. Volba 5.Popis zásoby určí, jak bude vypadat text na displeji čtečky po sejmání čárového kódu a nalezení dané zásoby v číselníku. Volba 7.Typ COM portu určuje způsob přenosu dat mezi PC a čtečkou.

Volba 8.Soubory zobrazí počet datových vět souvisejících s jednotlivými funkcemi aplikace. Volba 9.O aplikaci zobrazí verzi aplikace.

```
< SYSTÉM >
1.VČ, šarže
2.Snímat jen EAN
4.Klávesnice
5.Popis zásoby
7.Typ COM portu
8.Soubory
9.O aplikaci
```



Nastavení chování aplikace souvisejícího se snímáním evidenčních čísel obsahuje posloupnost snímání EANů zboží a EANů evidenčních čísel (volba 1), volitelné potvrzování evidenčního čísla po jeho načtení klávesou Enter (volba 3). Dále určuje, kdy se bude načtení evidenčního čísla nabízet (volba 4).

```
< VČ, šarže >
1.Práce s VČ
2.Doplnění VČ
3.Potvrzování VČ
4.Snímání VČ
```



Nastavení způsobu snímání evidenčních čísel obsahuje dvě volby. První variantou je po sejmání evidenčního čísla vždy návrat k snímání dalšího zboží (volba 1.EAN,VČ,EAN,VČ). Druhou variantou je snímání dalších evidenčních čísel, dokud obsluha manuálně nezvolí návrat k načtení další zásoby (volba 2.EAN,VČ,VČ,VČ).

```
< NASTAVENÍ >
< PRÁCE S VČ >
1.EAN,VČ,EAN,VČ
2.EAN,VČ,VČ,VČ
```



Po sejmutí evidenčního čísla buď aplikace záznam uloží a automaticky přejde na snímání další hodnoty (volba 1. Bez potvrzení) nebo počká na manuální potvrzení klávesou Enter (volba Potvrzovat Enter).

```
< NASTAVENÍ >
< POTVRZOVÁNÍ VČ >
1.Bez potvrzení
2.Potvrzovat Enter
```



Aplikace nabízí snímání hodnoty evidenčního čísla za určitých podmínek. První variantou je podle hodnoty uvedené v číselníku zásob, pokud není kód v číselníku nalezen, snímání evidenčního čísla se nenabízí (volba 1.Dle typu). Druhou varianta je obdobná s tím, že při nenalezení daného kódu v číselníku se vždy nabídne snímání výrobního čísla (volba 2. Dle typu/VČ). Třetí varianta nabídne snímání šarže, pokud není daný EAN kód zásoby nalezen v číselníku (volba 3.Dle typu/šarže). Čtvrtou variantou je nabídka snímání šarže pro každou zásobu bez ohledu na číselník (volba 4.Vždy šarže). Poslední varianta je snímání evidenčního čísla nenabízet nikdy (volba 5.Nikdy šarže).

Poslední dvě varianty je vhodné zvolit, pokud se číselník zásob do čtečky nenahrává a je tedy snímání šarže napevno povoleno nebo zakázáno.

```
< NASTAVENÍ >
< SNÍMÁNÍ VČ, ŠARŽE >
1.Dle typu
2.Dle typu/VČ
3.Dle typu/šarže
4.Vždy šarže
5.Nikdy šarže
```



Aplikaci lze využít i pro úlohu, kdy se snímají pouze čárové kódy a nezadá se k nim nic dalšího, tedy ani množství (volba 1.Snímat vše, 2.Snímat pouze EAN).

```
< NASTAVENÍ >
<SNÍMÁNÍ POUZE EANu>
1.Snímat vše
2.Snímat pouze EAN
```



Nastavení, umožňující nastavit různé zvuky, kterými je zvýrazněno stisknutí klávesy na čtečce. Každý zvuk se hodí do jinak hlučného prostředí.

```
< NASTAVENÍ >
< ZVUKU KLÁVESNICE >
1.Zvuk 1
2.Zvuk 2
3.Zvuk 3
4.Zvuk 4
5.Zvuk 5
6.Bez zvuku
```



Pokud je při sejmutí čárového kódu daná zásoba nalezena v číselníku, pak se zobrazí její popis, který může obsahovat různé informace. Pouze název zásoby (volba 1.Pouze popis), název zásoby a množství/stav zásoby (volba 2-Popis,množství), název zásoby a cena (volba 3. Popis,cena) nebo název zásoby spolu s cenou a množstvím (volba 4.Popis,cena,množ.). Vždy je třeba brát ohled na to, že na displeji lze zobrazit pouze text omezené délky. Při zobrazení ceny nebo množství pak bude omezena délka textu, reprezentujícího název zásoby.

```
< NASTAVENÍ >
< POPISU ZÁSObY >
1.Pouze popis
2.Popis,množství
3.Popis,cena
4.Popis,cena,množ.
```



Zde se specifikuje, jakým způsobem bude probíhat sériová komunikace PC a čtečky. Pokud je zařízení připojeno přes USB připojení k PC, použije se volba 1.USB VCOM, při využití fyzického sériového portu počítače se použije volba 2.RS-232. Připojením zařízení je samozřejmě myšleno propojení PC a komunikačního a nabíjecího stojáčku zařízení.

```
< NASTAVENÍ >
< TYPu COM PORTU >
1.USB VCOM
2.RS-232
```



Volba Soubory zobrazí informace o datových souborech v čtečce. Jde o nasnímaná data, číselník zásob pro zobrazování informací k nasnímaným datům, počet datových vět pro kontrolu dokladů a soubor pro ukládání nastavení.

```
< SOUBORY >
*****
Nasnímáno: 35.
Zásoby: 2670.
Doklady: 4.
Nastavení: 1.
```



Volba O aplikaci zobrazí informace o verzi daného modulu.

```
JAZZ
BARCODE

JAZZWARE.CZ

Verze 5.02
```



Do nastavení patří i dialog, který slouží pro prohlížení již nasnímaných dat a případné mazání jednotlivých záznamů. Dialog vždy při svém otevření zobrazí poslední nasnímaný záznam. To je zejména z důvodu případného mazání omylem sejmutého kódu. Mezi záznamy se prochází kurzorovými tlačítky (tlačítko nahoru a dolů).

Samotné mazání záznamu, na který se uživatel dívá probíhá stisknutím tlačítka 8 a následným potvrzením dané akce.

Toto dialogové okno lze vyvolat zrychleně přímo z okna snímání po stisknutí funkční kombinace F4 (klávesa Fn a klávesa 4).

```
ZÁZNAM: 1/20
Rozl:15010001
BC:84523655
Popis:Acylypyrin

Množství:3
Šarže:20030106

8.Smazat záznam
```



Nasnímaná data, která jsou již nepotřebná (jsou např. převedena do PC) lze trvale smazat (volba 1.Všechna data). Případně lze smazat pouze poslední nasnímaný záznam (volba 2.Poslední záznam). Volba 3.Storno slouží pro návrat do nadřazeného menu.

```
< MAZÁNÍ DAT >
1.Všechna data
2.Poslední záznam
3.Storno
```



Při přenosu dat z PC do čtečky (přenos dat o zásobách ze skladové evidence Pohody) je třeba na čtečce zapnout příslušnou komunikační funkci. Následně lze zahájit přenos dat v aplikaci PC.

```
*****
PC -> Číselník zásob
Čekám na připojení..
*****
ESC - zrušit
```



Při přenosu dat z PC do čtečky (přenos dat o dokladech z Pohody) je třeba na čtečce zapnout příslušnou komunikační funkci. Následně lze zahájit přenos dat v aplikaci PC.

```
*****
PC -> Seznam dokladů
Čekám na připojení..
*****
ESC - zrušit
```



Dialogové okno po sejmutí čárového kódu zobrazí jeho základní informace (typ EAN kódu). Lze takto otestovat, jestli čtečka daný kód umí přečíst.

```
[ TEST ČTEČKY ]

5900675002314

EAN13 no Addon
```



4- Snímání dat

Dialogové okno pro snímání dat se vyvolá z hlavní nabídky aplikace volbou 1.Snímání dat. První položkou, která se zadává z klávesnice nebo snímá z čárového kódu je Rozlišení. Může mít maximálně 10 znaků a slouží k následné identifikaci datových vět. Lze tedy takto snímat datové věty pro více úloh (více dokladů) a v PC je podle položky Rozlišení třídit, vybírat apod. V položce rozlišení může být např. číslo dokladu nebo jen pořadové číslo skupiny datových vět (1, 2, 3, 4,...).

Další položkou je čárový kód zboží (položka BC). Může mít maximálně 20 znaků. Po sejmutí EAN kódu se pak v poli popis zobrazí údaje o daný zásobě z číselníku (detailní chování viz nastavení aplikace). Pokud daný EAN není v číselníku zásob nalezen, je na to uživatel zvukově upozorněn a v poli Popis je zobrazen text <NENALEZENO>.

Rozl:15010001
BC:84523655
Popis:Acylnpyrin

Množství:3
Šarže:20030106

F4



Snímání nebo zadání dalších hodnot je pak závislé na typu zásoby. U zásob evidovaných pouze svým počtem kusů ve skladu se zadá množství, u zásob evidovaných ve skladu evidenčními čísly (výrobní čísla, šarže) se pak zadá dané výrobní číslo nebo množství a šarže. Nabídka zadání dalších hodnot pro zásoby, které nebyly v číselníku nalezeny, je dána nastavením aplikace. Necelé množství se zadává s desetinnou tečkou.

Přechod na další pole formuláře se provádí při sejmutí EAN kódu čtečkou automaticky, jsou-li data zadávána ručně z klávesnice, potvrzují se stiskem klávesy Enter (jedna z modrých kláves).

Stiskem kombinace F4 (klávesa Fn a klávesa 4) se přejde přímo do dialogu prohlížení dat, kde lze např. smazat poslední datovou větu.

Po sejmutí/zadání poslední hodnoty přejde čtečka na zadání další zásoby (položka BC). Na sběr další skupiny dat (data s dalším rozlišením) se přejde stiskem klávesy ESC. Odmazání dat, které byla sejmuta/zadána nesprávně se provede opakovaným stisknutím klávesy ESC, kdy se vždy nejprve dané pole vymaže, dalším stiskem se pak přejde na předcházející pole a to tak dlouho, dokud není vymazaný celý formulář. Dalším stiskem ESC se přejde do hlavní nabídky aplikace.

5- Přenos nasnímaných dat do PC

Pro přenos dat ze čtečky do PC (přenos nasnímaných dat do PC) je třeba na čtečce zapnout příslušnou komunikační funkci. To se provede volbou 2.Data do PC z hlavní nabídky aplikace. Vlastní přenos dat se pak zahájí na PC v aplikaci Jazz INVENTURA.

Nasnímaná data -> PC
Čekám na připojení..

ESC - zrušit



6- Další úlohy

Přechod k nabídce dalších úloh se provede volbou 4-Další úlohy z hlavní nabídky aplikace. První úlohou je doplnění evidenčních čísel ke stávajícím dokladům vytvořeným v Pohodě (volba 1.Doplnění VČ). Doklady byly v Pohodě vytvořeny bez konkrétních evidenčních čísel. Ta se pak doplňují při fyzickém vyskladňování zboží. Před započítím je nutné nejprve doklady do čtečky nahrát (viz načtení dokladů v předchozí kapitole).

Nejprve se zadá číslo kontrolovaného dokladu. Existence daného dokladu je následně indikována. Dále se postupně zadávají jednotlivé kódy zásob z dokladu a k nim se načítají jednotlivá evidenční čísla (existence/neexistence kódů zásob v daném dokladu je také pro obsluhu zobrazována).

Další úlohou je kontrola dokladu (volba 2.Kontrola dokladu). Při ní se porovnává, jestli se dané fyzicky vyskladňované zboží nachází v datech vyplývajících z dat dokladu již předtím vystaveného v Pohodě. Před započítím kontroly je nutné nejprve dané doklady do čtečky nahrát (viz načtení dokladů v předchozí kapitole).

Další úlohou je komplexní inventura majetku, která zahrnuje i kontrolu umístění a střediska (volba 3.Inventura majetku). Zde se nejprve zadá/sejme kód střediska a umístění majetku, dále se pak postupně snímají EAN kódy jednotlivých položek majetku. Přechod na zadání jiného kódu umístění nebo střediska se provede stisknutím klávesy ESC.

Dokl:150100017
BC:84523655
Popis:Acylpyrin

>> OK-

Množství:3
Šarže:20030106

F₄



Dokl:150100017
BC:84523655
Popis:Acylpyrin

>> OK-3

Množství:3
Šarže:20030106



Stř:001
Umí:DILNA
BC:13IM00001
Popis:Strojní zaříze
ní

Množství:1



Poslední úloha umožňuje přenosný terminál používat jako online (pevně připojenou) čtečku čárových kódů (volba 7.Online snímání dat). Zde je nutné odpojit nabíjecí a komunikační stojánek a čtečku zapojit přímo na komunikační kabel. Čtečka po sejmutí EAN kódu na displeji zobrazí popis zásoby a zároveň pošle sejmutý EAN jako data po sériovém portu do PC. Další zpracování dat již záleží na aplikaci, která data ze sériového portu přijímá.

BC:84523655
Popis:Acylpyrin

