

JAZZ ELEKTROODPADY (SQL/E1)

Příručka uživatele

JAZZ ELEKTROODPADY (SQL/E1)
Příručka uživatele

© 2020-2021 Václav Petřík – JAZZWARE.CZ

Příručka k programu Jazz Elektroodpady (SQL/E1) pro OS Windows® ve verzi 2-0-002

Příručka popisuje funkčnost programu v dané verzi.

Výrobce ekonomického systému POHODA je firma STORMWARE s.r.o..

POHODA je registrovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.

Další použité názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Obsah

1. Úvod

1. Systémové požadavky
2. Instalace
3. První spuštění programu

2. Nastavení

1. Základní nastavení
2. Nastavení práce se sklady
3. Volitelné parametry, které lze využít ve spolupráci s Pohodou E1

3. Základní dovednosti

1. Elektroodpady
2. Vytvoření výkazů a tiskových sestav

4. Ostatní funkce programu

1. Aktualizace programu

1 - Úvod

Program Jazz Elektroodpady eviduje výši příspěvku na recyklaci elektroodpadů. Umožňuje vytvářet souhrnné výkazy týkající se uvedení elektrozařízení na trh. Výkaz obsahuje data, týkající se počtu, hmotnosti a příspěvku na budoucí recyklaci zařízení v členění podle třídy elektroodpadu.

Program je zpracován jako nadstavba ekonomického systému Pohoda, je přímo navázán na jeho skladovou evidenci. Pracuje s údaji o elektrozařízení, zadaná v agendě Zásoby.

Agenda Zásoby-Elektroodpady umožňuje k jednotlivým zásobám ve skladové evidenci Pohody nadefinovat třídu elektroodpadu, jeho hmotnost, a příspěvek na budoucí recyklaci.

Aplikace dále obsahuje zejména sestavy vedoucí k vytvoření souhrnných výkazů.

1- Systémové požadavky

Operační systém: doporučuje se Windows 10.

Operační paměť: podle použitého operačního systému – pro Windows 10 optimálně min 4 GB.

Pevný disk: instalace zabere zhruba 30 MB, další místo bude třeba pro soubor s definicemi tříd elektroodpadu.

Monitor: doporučuje se rozlišení nejméně 1024x768, z hlediska ergonomie práce je optimální 17" nebo větší LCD panel.

Výkazy: jsou vytvářeny jako tiskové sestavy, lze je tisknout na tiskárně případně generovat jako soubor formátu PDF (nutno mít na PC instalovaný tiskový ovladač pro vytváření tiskového výstupu PDF).

Další doporučený hardware: záložní zdroj napájení UPS, aby při výpadku napájení nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození databáze

Obecně lze dodat, že veškeré systémové požadavky programu jsou shodné nebo obdobné těm, které na systém klade ekonomický systém Pohoda.

2- Instalace

Aby instalace proběhla bez problému, doporučuje se ukončit všechny programy, které běží v prostředí Windows. Tím se zabrání případným konfliktům mezi instalačním programem a ostatními programy. Do operačního systému je nutné se přihlásit pod účtem, který nemá omezeno právo k instalaci programů (obvykle účet administrátora).



Instalace začne spuštěním souboru SETUP.EXE. Instalační program nabídne umístění, do kterého bude program nainstalován, aplikační a datovou. Datová složka může být nastavena shodně jako aplikační, pokud mají uživatelé pro tuto složku právo čtení i zápisu. Nabídnuté složky lze manuálně změnit, pokud neexistují, instalační program se je pokusí vytvořit.


Pokud je aplikace nainstalována na síťový disk, na klientské stanici (PC, na kterém je aplikace spouštěna) stačí pouze vytvořit zástupce na spustitelný soubor. V tomto případě se doporučuje zvolit obě složky shodné (instalovat aplikační i datovou část aplikace do stejného umístění).

Odkaz na datovou část aplikace je v souboru EODpadyDir.INI, v případě síťového provozu musí být tato umístění pro klientské všechny klientské stanice (nejlépe použít tzv UNC cestu - [\\POCITAC\SLOZKA](#)). Pokud není daný INI soubor přítomen, předpokládá se instalace celém aplikace ve společném umístění.

3- První spuštění programu

Jazz Elektroodpady (pro Pohodu MDB)


Při prvním spuštění programu je třeba definovat složku, ve které jsou umístěny datové soubory ekonomického systému Pohoda (položka menu **System-Nastavení**). V případě síťového provozu aplikace je třeba toto umístění zadávat ve tvaru UNC ([\\POCITAC\SLOZKA...](#)) tak, aby bylo shodné pro všechny stanice, kde bude program spuštěn.




Jazz Elektroodpady SQL/E1(pro Pohodu SQL nebo E1)

Při prvním spuštění programu je třeba definovat připojovací údaje k databázi SQL serveru, kde se nachází data ekonomického systému Pohoda (položka menu **System-Nastavení**). Jde zejména o název počítače (nebo název počítače a instance databáze) ve tvaru SERVER (nebo SERVER\INSTANCE), způsob přihlášení k databázi (integrované přihlášení Windows nebo přihlášení SQL serveru). V případě přihlášení SQL serveru ještě přihlašovací jména a heslo. Ideální z hlediska potřebných práv je použití přihlášení SQL serveru a přihlašovacího jména SA s jeho heslem. Případně ručně vytvořené přihlášení musí mít práva pro čtení pro databázi StwPh_sys a databáze používaných účetních jednotek.

Připojení k databázi Pohody lze otestovat stisknutím tlačítka **Test připojení k databázi**.



Následně je třeba zvolit účetní jednotku ekonomického systému, se kterou bude program spolupracovat (menu **Soubor-Účetní jednotky**). Daná účetní jednotka se označí v seznamu a volbou Zvolit účetní jednotku otevře. Modul si naposledy otevřenou účetní jednotku pamatuje a při dalším spuštění provede její otevření automaticky. Toto je indikováno ve spodní části okna aplikace.




Následně je nutné provést konfiguraci programu, aby bylo možné program používat pro činnosti spojené s výkaznictvím recyklačních poplatků.

2 - Nastavení

V této kapitole je popsáno nastavení programu potřebné pro správnou práci programu Jazz Elektroodpady.

1- Základní nastavení

Základní nastavení programu se vyvolá volbou položky z menu **Nastavení – Volby**.



V sekci **Měrná jednotka** se uvede, jestli se hmotnosti elektroodpadů budou uvádět v gramech nebo kilogramech. To vždy závisí na sortimentu evidovaného zboží.


V sekci **Doklady nevstupující do výkazu** lze definovat doklady, které nemají být započítávány do výkazu. Půjde tedy o doklady, které neslouží k uvádění zboží (a tedy i následné recyklaci elektroodpadu) na trh. Například to mohou být skladové výdejky, které ve firmě slouží k převodu zboží mezi sklady, výdejky materiálu pro výrobu, apod. Po stisknutí tlačítka **Přidat** se pak zvolí typ dokladu a počáteční znaky čísla dokladu (prefix). Příkladem může být hodnota Skladové výdejky 20VX, kdy se z výkazu vyjmou všechny pohyby, týkající se skladových zásob na výdejkách s číslem začínajícím na 20VX. Výběrem položky ze seznamu a stisknutím tlačítka **Smazat** lze vyjmutí dokladů z výkazu zrušit.

V sekci **Vzhled aplikace** je možné změnit barvu uživatelského rozhraní aplikace.

2- Nastavení práce se sklady

Nastavení práce se sklady se vyvolá volbou položky z menu **Nastavení – Výběr skladů**.

Zde je možné zobrazované zásoby omezit tak, aby bylo lépe možné vkládat údaje o elektroodpadech. Omezení je možné provést na dané sklady nebo na daná skladová členění. Zobrazovány mohou být pouze zásoby, které mají zadané hodnoty nebo naopak hodnoty dosud zadané nemají. Případně zobrazit pouze zásoby označené v Pohodě. Omezení lze kombinovat.



Pole **Ignorovat členění skladů** určuje, že zobrazovány budou vždy všechny zásoby bez ohledu na jejich přiřazení ve skladu nebo skladovém členění. Pole **Rozlišovat členění skladů** umožňuje omezit zobrazení na zásoby z jednoho skladového členění (volba je zaškrtnutá) nebo z jednoho skladu (volba není zaškrtnutá). Daný sklad nebo členění se zvolí z výběrového pole **Sklad/Skladové členění**.

Dále lze pro omezení použít volby **Pouze zásoby, které nemají definovány hodnoty pro elektroodpad** a **Pouze zásoby, které mají definovány hodnoty pro elektroodpad**.

Pole **Pouze označené zásoby** umožní zobrazit jen ty, které jsou označené v Pohodě (sloupec X).

Zobrazit lze také pouze zásoby, které mají v Pohodě nenulový stav (tedy jsou skladem).

3- Volitelné parametry, které lze využít ve spolupráci s Pohodou E1

Zde je uveden seznam parametrů, ve kterých jsou uloženy hodnoty pro výkaznictví elektroodpadů. Při spolupráci s Pohodou E1 je třeba tyto položky dodatečně do dané agendy nadefinovat ve formě volitelných parametrů. V případě varianty modulu, která spolupracuje s Pohodou MDB jsou tyto hodnoty vyplněné v poli Poznámka dané skladové zásoby.

Agenda	Parametr	Název databázového pole	Typ pole
Zásoby			
	Třída elektroodpadu	VPrAsekTrida	Text10
	Hmotnost elektroodpadu	VPrAsekHmot	Číslo
	Příspěvek na budoucí recyklaci elektroodpadu	VPrAsekPrisp	Číslo


3- Základní dovednosti

V této kapitole jsou popsány základní postupy týkající se práce s údaji o elektroodpadech u jednotlivých zásob.

1- Elektroodpady



Údaje o elektroodpadech se vkládají v dialogovém okně, které se vyvolá volbou položky z menu **Sklady – Zásoby-Elektroodpady**.

K dané zásobě se vkládá Třída elektroodpadu (podle členění výkazu), hmotnost elektroodpadu a příspěvek na budoucí likvidaci elektroodpadu.






Hmotnosti a příspěvky na likvidaci jsou vždy vztaženy k základní měrné jednotce zásoby.


Nové hodnoty se vloží stisknutím tlačítka **Přidat hodnoty pro elektroodpad**  nebo klávesy Insert.


Následně je třeba z výběrového seznamu zvolit třídu elektroodpadu a vložit hmotnost a příspěvek na recyklaci. Uložení definice se provede stisknutím tlačítka **Uložit hodnoty pro elektroodpad**  nebo stisknutím klávesy Ctrl+Enter. Smazání hodnot pro elektroodpad se provede zvolením dané definice ze seznamu a stisknutím tlačítka **Smazat hodnoty pro elektroodpad**  nebo klávesy Ctrl+Delete.


Vyhledání zásoby lze provést klepnutím do příslušného sloupce v tabulce zásob a napsáním hledaného výrazu na klávesnici. Vyhledávat lze takto podle sloupce Kód, EAN, Název a Text zásoby. Pro omezení výběru zásob se po napsání hledaného výrazu stiskne klávesa Enter. Zásoby nacházející se v daném skladu nebo skladovém členění lze takto zobrazit klepnutím na daný sklad/členění v levé části okna.


Omezení počtu zásob v tabulce lze též provést stisknutím tlačítka **Filtrovat sklady** . Detailní popis je v kapitole **Nastavení práce se sklady**.



Pro efektivnější vkládání hodnot elektroodpadu při větším množství zásob lze využít funkci kopírování hodnot. Nejprve se na zásobě, jejíž hodnoty mají být přeneseny na další zásoby stiskne tlačítko **Kopírovat hodnoty elektroodpadu** . Následně se kurzor přesune na zásobu, kam mají být hodnoty přeneseny a stisknutím tlačítka **Vložit hodnoty elektroodpadu**  se hodnoty vloží (uživatel musí akci potvrdit). Pokud by bylo třeba hodnoty přenést k více zásobám, lze si je předtím označit. To se provede poklepáním na danou zásobu v seznamu. Dané řádky jsou označeny červeně a zobrazí se panel pro práci s označenými záznamy. Tlačítkem **Zrušit označení** se všechny označené záznamy uvedou do výchozího stavu jako neoznačené. Tlačítkem **Zrušit definice** lze provést hromadné smazání hodnot elektroodpadů u všech označených skladových karet.



Dialog s tiskovými sestavami včetně generování čtvrtletního výkazu se spustí stisknutím tlačítka **Sestavy** . Detailní popis je uveden v následující kapitole.

Změna hodnot v číselníku tříd elektroodpadu se provede stisknutím menu Zásoby – Třídy odpadu. Nová hodnota se vloží stisknutím tlačítka **Vložit**  nebo klávesy Insert.



Následně je třeba vyplnit zkratku a název třídy. Uložení definice se provede stisknutím tlačítka **Uložit**  nebo stisknutím klávesy Ctrl+Enter. Smazání číselníkové hodnoty se provede zvolením ze seznamu a stisknutím tlačítka **Smazat**  nebo klávesy Ctrl+Delete.

2- Vytvoření výkazů a tiskových sestav

Vytvoření výkazů a dalších tiskových sestav se provede stisknutím tlačítka **Sestavy** v dialogovém okně **Zásoby-Elektroodpady** (viz předchozí kapitola). Nejprve se ze seznamu dostupných sestav zvolí požadovaná, následně se v levé části okna doplní parametry sestavy (čtvrtletí, období, ...). Stisknutím tlačítka **Náhled** se provede vytvoření náhledu sestavy.

Do sestav pro elektroodpadech za období vstupuje pouze zboží prodané na tuzemský trh. Toto se identifikuje podle země v adrese daného dokladu (faktury, výdejky, ...). Je tedy třeba u dokladů, týkajících se vyvezeného zboží, důsledně vyplňovat cílovou zemi v kolonce odběratel. Všechny doklady, které nemají vyplněnou zemi nebo mají v položce země kód CZ jsou považovány za tuzemsko, země s jiným kódem jsou pro tyto účely považovány za zahraničí.

Výběr sestavy

Parametry

Název sestavy
Elektroodpad za období

Od 1. 1. 2021

Do 31. 3. 2021

Datum tisku 27.12.2021

Vyberte tiskovou sestavu

- Odpady
 - Kvartální výkaz o elektroodpadech
 - Výkaz o elektroodpadech za období
 - Detailní výkaz o elektroodpadech za období

Sestava s výkazem o produkci elektroodpadů za období.

Náhled Storno


4- Ostatní funkce programu

V této kapitole jsou popsány další vlastnosti a agendy softwaru Jazz Elektroodpady v předchozích agendách nepopsané.

1- Aktualizace programu

Instalace aktuální verze programu se vyvolá volbou položky v menu **Nápověda – Aktualizace programu**. Stisknutím tlačítka **Zjistit dostupnou verzi** se provede nalezení nejnovější dostupné aktualizace programu.


Pokud je nalezená verze novější než právě používaná, nabídne se její stažení z internetu a instalace. Stisknutím tlačítka **Stáhnout aktuální verzi** se aktualizace přenesou na počítač, následným stiskem tlačítka **Instalovat aktuální verzi** se nainstaluje. Pro instalaci je třeba zadat instalační klíč, který je platný pro daný rok (alfanumerický kód se



do pole zadá po stisknutí tlačítka **Změnit klíč** a následným stiskem tlačítka **Uložit změnu**). Před samotnou instalací bude aplikace Jazz Elektroodpady automaticky ukončena, následně je spuštěn instalační program. V průběhu instalace je cílová složka pro instalaci určena automaticky, uživatel je vyzván k potvrzení přepsání některých souborů novými verzemi, což je třeba potvrdit.

Instalační klíč obdrží uživatel při zakoupení programu a pro následné období zakoupením předplatného pro službu SERVIS na daný rok.

Aplikace může dostupné aktualizace kontrolovat automaticky (zatržením volby **Kontrolovat aktualizace automaticky**). Pak je při každém startu aplikace provedena kontrola, jestli není pro instalaci dostupná novější verze. Pokud ano, uživatel je na toto upozorněn a je mu nabídnuta její instalace. Instalaci může v daném případě akceptovat nebo odmítnout (odložit na později).



Pro instalaci aktualizací z okna aplikace je třeba mít na daném PC přístup k internetu.

Aktualizaci programu je také možné provést manuálně (zejména v případě, že na PC není k dispozici připojení k internetu). V takovém případě je třeba stáhnout instalační balíček z internetové adresy www.jazzware.cz v sekci SERVIS 20xx. Instalační balíček je ve tvaru komprimovaného ZIP souboru. Tento je třeba přenést na vhodném médiu na PC, kde je aplikace Jazz Elektroodpady v provozu. Na disk je pak třeba ze ZIP souboru extrahovat soubory Setup.EXE, Setup.LST a Setup.PKG. Samotná instalace se provede spuštěním souboru Setup.EXE. Během instalace je třeba ručně zvolit cílovou složku pro instalaci (složka, ve které se nachází spustitelný soubor aplikace EODpady.EXE) a následně zadat platný instalační klíč. Obvykle je též třeba manuálně potvrdit dotaz instalačního programu na přepis aktualizovaných souborů.